

[Anasayfa](#)

Derleyici

Basit Derleyici geliştirilen kodu derleyerek [Deneme Uygulaması](#), [EXE](#), [RUN](#), [App-Bundle](#) ve [Basit Eklentiler Kütüphanesi](#) oluşturur.

Derleyici [Editör](#) uygulaması tarafından otomatik olarak çalıştırılır. Eğer konsol üzerinden kendin çalıştırmak istiyorsan, o halde buradaki bilgiler zorunludur.

Derleyici Uygulaması

Sistem	Dosya
Mac	bbkd.app
Linux	bbkd.run
Windows	bbkd.exe

Parametreler

Derleyicinin parametreleri sabit sıraladır. Her parametre belli bir konumda olmalıdır:

Konum	Parametre	Önemi
1	Kaynak Dosya	Zorunlu
2	Hedef Klasör Yolu	Zorunlu
3	Derleme Türü	Zorunlu
4	Derleme Kipi	Zorunlu
5	Denetim Kipi	Seçmeli
6	Simge Resimi Klasör Yolu	Seçmeli

Kaynak Dosya

Kaynak dosya bir [Basit Proje Dosyası](#), [Basit Kod Dosyası](#) veya [Basit Tasarım Dosyası](#) olabilir.

Zorunlu parametredir.

Hedef Klasör Yolu

Derlenen dosyasının kaydedilecek klasör yoludur.

Zorunlu parametredir.

Derleme Türü

Derleme türü neyin derleyeceğini belirlemektedir. Ayrıntılı bilgi:

Parametre	Açıklaması
M3	32Bit, Mac Uygulaması
M6	64Bit, Mac Uygulaması
M	32Bit ve 64Bit, Mac Uygulaması
L3G2	32Bit, Gtk2, Linux Uygulaması
L3G3	32Bit, Gtk3, Linux Uygulaması
L3	32Bit, Gtk2 ve Gtk3, Linux Uygulaması
L6G2	64Bit, Gtk2, Linux Uygulaması
L6G3	64Bit, Gtk3, Linux Uygulaması
L6	64Bit, Gtk2 ve Gtk3, Linux Uygulaması
L	32Bit ve 64Bit, Gtk2 ve Gtk3, Linux Uygulaması
W3	32Bit, Windows Uygulaması
W6	64Bit, Windows Uygulaması
W	32Bit ve 64Bit, Windows Uygulaması
K	Basit Eklentiler Kütüphanesi
DENE	Deneme Uygulaması

Zorunlu parametredir.

Derleme Kipi

Derleme kipi nasıl bir çıktı alınacağını netleştirir.

Parametre	Açıklaması
G	Gelişmiş Masaüstü (GUI - Graphical User Interface)
K	Konsol (CUI - Consol User Interface)
E	Tam Ekran (SUI - Screen User Interface)
A	Arkaplan Hizmeti (BSV - Backend Service)
H	Kütüphane (Library)

Zorunlu parametredir.

Denetim Kipi

Denetim kipi değeri [Denetim Modülünün](#) derlemeye dahil edilip, edilmeyeceğini netleştirir.

Parametre	Açıklaması
0	Dahil edilmez

Parametre	Açıklaması
1	Dahil edilir

Bu parametre zorunlu değildir. Girilmediği takdirde otomatik olarak 0 kabul edilir.

Simge Resimi Klasör Yolu

İşletim sistemine göre belli bir biçimde simge resim dosyası girilmelidir:

Sistem	Dosya Türü
Mac	ICNS
Linux	PNG (512×512)
Windows	Windows ICO

Bu parametre zorunlu değildir. Girilmediği takdirde otomatik olarak Basit'in sunduğu standart simge resimi kullanılır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm	Bilgi
Deneme	Sadece deneme uygulaması derlenir
Temel	Basit Eklentiler Kütüphanesi ve Arkaplan Hizmeti dahil değildir
Standart	Tüm çıktılar derlenir

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=derleyici>

Last update: **18.11.2020 00:18**

