

[Anasayfa](#)

Windows

Windows işletim sistemi için sunulan özel komut setleri.

Windows Modülü ana modüldür ve bu modülün alt modülleri vardır.

```
Windows.SürümBilgisi( Bayt Kip = 0 ) Metindir
```

Metinsel olarak sürüm hakkında bilgi verir. kapsanan bilgiler Sürüm Adı, Sürüm Versiyonu, Kernel Sürümü, Makina modeli. Veri kipe göre geri verilir. Temel bilgiler Kip = 0, kapsamlı bilgiler Kip = 1.

```
Windows.dos( Metin Komut )
```

Dos komut istemi kodu kabul eder ve çalıştırır.

```
Windows.YenidenBaşlat()
```

Sistemi yeniden başlatmaya çalışır.

```
Windows.Kapat()
```

Sistemi kapatmaya çalışır.

```
Windows.BoşDiskAlanı( Metin Disk ) Rakamdır
```

Disk alnının kalan hacimini bildirir.

```
Windows.TemaAktifMi() Bayttır
```

Eğer ekran klasik Windows stilindeyse 0, temalı biçimdeyse 1 geri verilir.

```
Windows.ÇöpüBoşalt()
```

Windows Çöp kutusunu boşaltır.

```
Windows.SistemSimgeResmi( Metin TürEki; Bayt Kip = 16 ) SafKüçükRakamdır
```

İşletim sistemi simge resimlerini sunar. TürEki olarak dosya türü eki girilir. Mesela “png” gibi. Bazı özel simgeler için girilebilir metinsel veriler şöyledir:

TürEki	Geri verilen simge
ağ	Ağ bağlantısı simgesi
klasör	Klasör simgesi
bilgisayar	Bilgisayarın temsili simgesi
masaüstü	Masaüstü simgesi

TürEki	Geri verilen simge
rom	CD, DVD - Rom simgesi
fd	Eski tür disket simgesi
usb	USB sürücü simgesi
disk	Yerel Disk simgesi

Kip 16 veya 32 olabilir. Başka kip değerleri desteklenmiyor. Yanlış kipte resim okunmaz ve geri verilmez.

```
Windows.Simge0ku( KlasörDosyaYolu; Kip = 16 ) SafKüçükRakamdır
```

EXE ve DLL'in simge resmini elde eder. Kip 16 veya 32'dir.

```
Windows.Simge0ku( KlasörDosyaYolu; SimgeNo; Kip = 16 ) SafKüçükRakamdır
```

EXE ve DLL'in içinden endekse göre simge resmi elde eder. Kip 16 veya 32'dir.

```
Windows.DosyaÖzellikleri( Metin DosyaYolu )
```

Dosya özellikleri penceresini açar.

```
Windows.KlasörÖzellikleri( Metin KlasörYolu
```